


Table des matières


Installation.....	2
Configuration d'un site FTP	3
Gestion des permissions d'accès.....	7
Déshériter les droits d'un dossier	12

Installation


Dans le « Rôles de serveurs », sélectionner « Serveur Web (IIS) »



Continuer avec « Ajouter des fonctionnalités »




Attendre la fin de l'installation de « IIS » et de la fonctionnalité « FTP »




Configuration d'un site FTP


Cliquer sur « Outils » en haut à droite du « Gestionnaire de serveur »




Dérouler le menu du serveur, puis cliquer droit sur le serveur et « Ajouter un site FTP... »




Entrer le « Nom du site FTP » et sélectionner le dossier où seront lu et téléchargé les fichiers.




Sélectionner l'interface sur lequel le service doit s'attacher.
En environnement de test, n'exiger pas de certificat SSL




Localiser et créer le dossier ou sélectionner le dossier



A des fins de test, activer toutes les authentifications, pour « Tous les utilisateurs » en « écriture/lecture »




Pour vérifier, lancer le navigateur internet et entrer l'IP de l'interface sélectionnée lors de la configuration.




Gestion des permissions d'accès


Dans le dossier racine du serveur FTP, cliquer droit sur le dossier concerné et entrer dans « Propriétés »




Dans la fenêtre des propriétés entrer dans l'onglet « Sécurité »



Cliquer sur le bouton « Modifier »




Cliquer sur « Ajouter »




Entrer l'utilisateur ou le groupe à ajouter pour la gestion des permissions.

Ici, le groupe « comptabilité »


Cliquer ensuite sur « Vérifier les noms » afin de remplir automatiquement la zone et de vérifier l'existence du groupe.




La vérification est réussie si aucun message ou fenêtre de recherche ne s'affiche, ainsi que le nom de l'objet est rempli « @domain.local » ou souligné.



Continuer en appuyant sur « OK »



L'objet apparaît dans la liste.




Choisir les permissions selon les directives données.

Par exemple, si on veut pour le groupe « Comptabilité » :

- Lecture
- Ecriture

Cocher la case « Lecture » et « Ecriture »


Il peut être judicieux de supprimer d'autres objets, comme « Utilisateurs » mais laisser les « Administrateurs » avoir le « Contrôle total »




La définition de chaque paramètre est consultable : <https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc732880%28v%3dws.10%29>

Déshériter les droits d'un dossier

Appuyé sur « Avancé »




Appuyer sur « Désactiver l'héritage »




Choisir selon les directives données

Ici, par exemple nous voulons rendre le dossier unique dans ses permissions.


Nous utilisons « Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet »



Tous les accès ont été supprimé et seulement le propriétaire/créateur du dossier peut modifier les accès.




L'ajout d'objet dans les permissions se fait par le bouton « Modifier » (voir [Gestion des permissions d'accès](#))




Changer configuration d'identification


Dans le panneau de configuration dérouler le menu « Outils » puis entrer dans « Gestionnaire des services internet (IIS) »




Dérouler le menu du serveur IIS



1. Dérouler le menu « Sites »
2. Cliquer sur le nom de votre site FTP, ici « Entreprise »




Vous obtenez l'interface suivante




Changer type d'authentification


Entrer dans le menu « Authentification FTP »



1. Autorise les connexions sans demande d'identifiant
2. Utilise l'*Active Directory* pour identifier les utilisateurs



Cliquer sur le type concerné et choisir « Activer » ou « Désactiver »



Gestionnaire des services Internet (IIS)

Authentification FTP

Mode	Etat	Type
Authentification anonyme	Activé	Intégré
Authentification de base	Activé	Intégré

Actions

- Désactiver
- Modifier
- Supprimer
- Fournisseurs personnalisés...
- Aide

Affichage des fonctionnalités | Affichage du contenu

Configuration : 'applicationHost.config'